





بعد از نصب کانکشن مورد نظر ،بر روی کانکشن کلیک راست کرده و گزینه properties را انتخاب می کنیم . سپس بروی sharing- tab کلیک کرده و مطابق شکل ، گزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم.

سپس گزینه ok را انتخاب می کنیم و مطابق شکل زیر عمل می کنید.و در انتها کلید ok را می زنیم.

General Internet Logon Options Sharing	1000 MT	• 4
Internet Connection Sharing Allow other network users to connect through this computer's Internet connection	i rt (IKEv2)	2 .0/1000 MT Network C.
Home networking connection: Select a private network connection Select a private network connection WAN LAN Allow other network users to control or disable the shared Internet connection Using ICS (Internet Connection Sharing) Settings		ted port (SSTP)



در انتها با پیغام زیر مواجه می شوید و گزینه ok انتخاب می کنید.یک پرسش مبنی بر اینکه به کارت شبکه LAN عدد ۱۹۲٬۱۶۸٬۱۳۷٬۱۰ را می

; network	k device	Diagnose this connec	tion Re	ename this connection	View status of this connection	»>
c Connec	ction I Area	WAN Network 2 Intel(R) PRO/	1000 MT Net	etwork C	LAN Unidentified network Intel(R) PRO/1000 MT Network C	
Ev2)	LAN Statu General Connection IPv4 Co Media S Duratio Speed: Deta Activity — Bytes:	n	No I No I Diagnos	S2 Network Connection I Property Connection-specific Description Physical Address DHCP Enabled IPv4 Address IPv4 Subnet Mask IPv4 Default Gatewa IPv4 WINS Server NetBIOS over Tcpip Link-local IPv6 Addres IPv6 Default Gatewa IPv6 DNS Servers	Details Details: Value Value DN Intel(R) PRO/1000 MT Network 00-0C-29-9D-84-1B No 192.168.137.1 255.255.255.0 ay En Yes ress fe80::308c:8120:455c:1af3%17 ay fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::3%1	Connecti
			-			



دهد ، دیده می شود. وقتی بروی تنظیمات کارت شبکه LAN می رویم، شکل زیر را باید ببینید.

نحوه تنظیمات پوز و کلاینتها: کافی است ، کلاینتها و پوز را به سوئیچ متصل به LAN مربوطه وصل کنیم و ip ها را بصورت obtain قرار دهید.



Alternate Configuration				1	
can get IP settings assigned a capability. Otherwise, you ne he appropriate IP settings.	automatically if y ed to ask your n	our network etwork adm	supports inistrator		
) Obtain an IP address autom	atically				
) Use the following IP address					
P address:	1.0				
iubnet mask:					
efault gateway:		1. A.			
) Obtain DNS server address a	automatically				
) Use the following DNS serve	r addresses:				
referred DNS server:	1.00				
lternate DNS server:					
Validate settings upon exit		Ad	vanced		

کلاینتها باید ip در رنج ۱۹۲٬۱۶۸٬۱۳۷٬۰ بگیرند و ping 192.168.137.1 را

داشته باشند.

شمای شبکه ای



